



Установка "Вася Диагност 1.1"

Распакуйте архив vag.rar




Откройте папку Vag и запустите в ней vd_1.1.0_setup.exe


Для начала установки нажмите кнопку "Далее"




Выберите полную установку



Нажмите кнопку "Установить" и дождитесь конца установки




Установка завершена. Чтобы выйти, нажмите "Готово".




Установка Драйверов для Кабеля VAG COM

Подключите кабель к USB порту вашего компьютера


После этого зайдите: Пуск -> Правой кнопкой по "Мой компьютер" -> Свойства




Перейдите в диспетчер устройств




Выберите VAG KKL, щелкните правой кнопкой -> Обновите драйверы




Выполните ручной поиск драйверов




Нажмите кнопку "Обзор"




Выберите папку **Drivers**, находящуюся по адресу C:\Program Files\ВАСЯ Диагност\1.1.0




Проверьте правильность выбранной папки и подтвердите выбор



Нажмите кнопку "Установить" и дождитесь конца установки драйвера




Установка драйвера успешно завершена, закройте окно




Теперь необходимо установить драйвера для USB Serial Port


Выберите Usb Serial Port, щелкните правой кнопкой -> Обновите драйверы




Выполните ручной поиск драйверов




Проверьте правильность выбранной папки и подтвердите выбор



Нажмите кнопку "Установить" и дождитесь конца установки драйвера



Установка драйвера успешно завершена, закройте окно



Настройка кабеля для диагностики


После установки драйверов для VAG COM необходимо правильно выставить настройки COM Port'a.

В моем случае, устройство определилось как COM Port 9.


Для работы с VASEY и VAG COM необходимо изменить номер порта на 1 или 2, или 3, или 4.

Кроме этого, для обеспечения хорошей связи между компьютером и машиной необходимо изменить время задержки.


Для этого сделайте правый клик по устройству USB Serial Port (COM %) -> Свойства




После этого перейдите во вкладку "Параметры порта", убедитесь, что выставлена скорость бит в секунду равна 9600 и откройте вкладку "Дополнительно"




Для начала изменим номер порта на любой от 1 до 4. В моем случае первые два заняты, поэтому я выбираю COM Port 3



Теперь выставим время задержки равное 2




После этого убедитесь, что всё выставили верно и нажмите "ОК"




Настройка ВАСЯ диагност

После установки программы, драйверов для кабеля и настройки параметров устройства перейдем к началу эксплуатации программы.


Запустите ярлык ВАСИ, появившийся после его установки и зайдите в настройки



Выберите COM Port, который назначен вашему адаптеру и нажмите кнопку Тест. Примечание: Тест лучше проходить, когда шнурок подключен к машине, в противном случае он может его не пройти.




Сохраните результаты теста и можете начинать работать.




Установка и настройка программы VAG COM

Откройте папку VAGCOM311.2RUS_2006 и создайте в ней файл TST.bin

Для этого щелкните правой кнопкой мыши в пустой области -> Создать -> Текстовый документ




Откройте его и впишите "DTCs Checked" без кавычек




Теперь этот файл нужно сохранить как TST.bin

Для этого нажмите Файл -> Сохранить как -> Имя файла: TST.bin Тип Файла: Все файлы




Если у вас Windows 7, то сначала необходимо выставить настройки запуска программы с правами Администратора и совместимостью с XP Sp3

Жмем правой кнопкой по VagComRUS.exe и выбираем свойства. В свойствах вкладку "Совместимость"




Теперь запускаем VagComRUS.exe и заходим в "Сведения", параллельно нужно зайти в папку Keygen, которая находится в папке с программой и запустить vagcomkeygen.exe


Копируем серийный номер из VAG, вставляем скопированный номер в Keygen и копируем результат, появившийся в поле "Aktivacni"




Теперь заходим в Активация\Деактивация и вставляем сгенерированный код в поле активации и ждем "Активация!"




На выходе получаем ошибку о контрольной сумме и цифровой код.




Теперь открываем калькулятор и меняем его профиль на программист.




Вписываем число в калькулятор, полученное при попытке активации




Переключаем калькулятор в шестнадцатеричную систему счисления (HEX) и получаем такой вид




Остается лишь заменить последние 4 цифры активации на те, которые получили при конвертации из десятичной системы в шестнадцатеричную и нажать кнопку "Активация!".




И получаем сообщение об активации. Нажимаем ОК и возвращаемся в главное меню



Заходим в Опции



Меняем номер COM Porta на тот, который установили ранее, проходим Тест и нажимаем кнопку "Сохранить"



Программа и адаптер готовы к работе!

